

# Algemene instellingen

## Hoe stel ik mijn e-mail in? (eigen VPS)

Deze instructie is voor het instellen van e-mail, bij een eigen VPS.  
Voor Hosted Exchange, klik dan [hier](#) of voor Microsoft 365 lees [hier meer](#).  
Neemt u geen VPS af maar gebruikt u een shared hosting dienst, klik dan [hier voor de juiste instellingen](#).

### Inkomende e-mail (POP3)

U heeft de keuze voor POP3 of IMAP, voor POP3 gebruik deze instellingen.  
Server voor inkomende e-mail: **mail.domein.nl**

**POP3** met **SSL** poort **995**

### Inkomende e-mail (IMAP)

U heeft de keuze voor POP3 of IMAP, voor IMAP gebruik deze instellingen.  
Server voor inkomende e-mail: **mail.domein.nl**

**IMAP** met **SSL** poort **993**

### Uitgaande e-mail (SMTP)

Bij gebruik van Shared Hosting dient één van de onderstaande SMTP server(s) gebruikt te worden.  
Maakt u gebruik van een VPS gebruik dan de naam van uw VPS.

Server voor uitgaande e-mail\*: **mail.domein.nl**

SMTP met **SSL** poort **465**

Als alternatief kan er ook gebruik gemaakt worden van poort 587 of 25 met TLS.

### Let op!

Gebruik bij de instellingen van **Server voor uitgaande e-mail** altijd **Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist**.

Zorg ervoor dat aanmelden met beveiligd wachtwoord verificatie niet aangevinkt staat.

### Aanmeldingsgegevens:

**Gebruikersnaam:** vul hier het **volledige e-mailadres** in

**Wachtwoord:** zoals verstrekt of door u is ingesteld

Voor de instellingen per mailprogramma zie de pagina [e-mailinstellingen](#).

Unieke FAQ ID: #2681

Auteur: n/a

Laatst bijgewerkt: 2023-04-02 00:00