

# Algemene instellingen

## Hoe stel ik mijn e-mail in?

Deze instructie is voor het instellen van e-mail op basis van DirectAdmin. Voor Hosted Exchange, klik dan [hier](#) of voor Microsoft 365 lees [hier meer](#). Neemt u een VPS, klik dan [hier voor de juiste instellingen](#).

### Inkomende e-mail (POP3)

U heeft de keuze voor POP3 of IMAP, voor POP3 gebruik deze instellingen. Server voor inkomende e-mail: **pop.secureonline.nl**  
**POP3 met SSL poort 995**

### Inkomende e-mail (IMAP)

U heeft de keuze voor POP3 of IMAP, voor IMAP gebruik deze instellingen. Server voor inkomende e-mail: **imap.secureonline.nl**  
**IMAP met SSL poort 993**

### Uitgaande e-mail (SMTP)

Bij gebruik van Shared Hosting dient één van de onderstaande SMTP server(s) gebruikt te worden. Maakt u gebruik van een VPS gebruik dan de naam van uw VPS.

Server voor uitgaande e-mail\*: **smtp.secureonline.nl**  
SMTP met **SSL/TLS** poort **465**

Als alternatief kan er ook gebruik worden gemaakt van poort 587 of 25 met SSL of TLS. Echter, deze poorten worden vaak geblokkeerd door internetaanbieders of publieke wifi-netwerken.

### Let op!

Gebruik bij de instellingen van **Server voor uitgaande e-mail** altijd **Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist**. Zorg ervoor dat aanmelden met beveiligd wachtwoord verificatie niet aangevinkt staat.

### Aanmeldingsgegevens:

**Gebruikersnaam:** vul hier het **volledige e-mailadres** in  
**Wachtwoord:** zoals verstrekt of door u is ingesteld

Voor de instellingen per mailprogramma zie de pagina [e-mailinstellingen](#).

### Wilt u inloggen op webmail?

Om in te loggen op webmail hebben we een aparte instructie, lees [hier meer](#).

### Wilt u uw wachtwoord resetten?

Om uw e-mailaccount wachtwoord te resetten hebben we een aparte instructie, lees [hier meer](#).

Unieke FAQ ID: #1033

Auteur: n/a

Laatst bijgewerkt: 2023-09-04 00:00