Algemene instellingen

Hoe stel ik mijn e-mail in?

Deze instructie is voor het instellen van e-mail op basis van DirectAdmin.
Voor Hosted Exchange, klik dan hier of voor Microsoft 365 lees hier meer.
Neemt u een VPS, klik dan hier voor de juiste instellingen.

Inkomende e-mail (POP3)
U heeft de keuze voor POP3 of IMAP, voor POP3 gebruik deze instellingen.
Server voor inkomende e-mail: **pop.secureonline.nl**
POP3 met **SSL** poort **995**

Inkomende e-mail (**IMAP)**
U heeft de keuze voor POP3 of IMAP, voor IMAP gebruik deze instellingen.
Server voor inkomende e-mail: **imap.secureonline.nl**
IMAP met **SSL** poort **993**

Uitgaande e-mail (SMTP)
Bij gebruik van Shared Hosting dient één van de onderstaande SMTP server(s) gebruikt te worden.
Maakt u gebruik van een VPS gebruik dan de naam van uw VPS.

Server voor uitgaande e-mail*: **smtp.secureonline.nl**
SMTP met **SSL/TLS** poort **465**

Als alternatief kan er ook gebruik worden gemaakt van poort 587 of 25 met SSL of TLS. Echter, deze poorten worden vaak geblokkeerd door internetaanbieders of publieke wifi-netwerken.

Let op!
Gebruik bij de instellingen van **Server voor uitgaande e-mail** altijd **Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.**
Zorg ervoor dat aanmelden met beveiligd wachtwoord verificatie niet aangevinkt staat.

Aanmeldingsgegevens:
Gebruikersnaam: vul hier het **volledige e-mailadres** in
Wachtwoord: zoals verstrekt of door u is ingesteld

Voor de instellingen per mailprogramma zie de pagina e-mailinstellingen.

Wilt u inloggen op webmail?
Om in te loggen op webmail hebben we een aparte insctructie, lees hier meer.

Wilt u uw wachtwoord resetten?
Om uw e-mailaccount wachtwoord te resetten hebben we een aparte insctructie, lees hier meer.

Unieke FAQ ID: #1033
Auteur: n/a
Laatst bijgewerkt:2023-09-04 00:00

© 2026 SecureOnline <helpdesk@secureonline.nl> | 16-09-2026 13:55
URL: https://faq.secureonline.nl/index.php?action=faq&cat=11&id=34&artlang=nl