Algemene instellingen

Hoe stel ik mijn e-mail in? (eigen VPS)

Deze instructie is voor het instellen van e-mail, bij een eigen VPS.
Voor Hosted Exchange, klik dan hier of voor Microsoft 365 lees hier meer.
Neemt u geen VPS af maar gebruikt u een shared hosting dienst, klik dan hier voor de juiste instellingen.

Inkomende e-mail (POP3)
U heeft de keuze voor POP3 of IMAP, voor POP3 gebruik deze instellingen.
Server voor inkomende e-mail: **mail.domein.nl**
POP3 met **SSL** poort **995**

Inkomende e-mail (**IMAP)**
U heeft de keuze voor POP3 of IMAP, voor IMAP gebruik deze instellingen.
Server voor inkomende e-mail: **mail.domein.nl**
IMAP met **SSL** poort **993**

Uitgaande e-mail (SMTP)
Bij gebruik van Shared Hosting dient één van de onderstaande SMTP server(s) gebruikt te worden.
Maakt u gebruik van een VPS gebruik dan de naam van uw VPS.

Server voor uitgaande e-mail*: **mail.domein.nl**
SMTP met **SSL** poort **465**
Als alternatief kan er ook gebruik gemaakt worden van poort 587 of 25 met TLS.

Let op!
Gebruik bij de instellingen van **Server voor uitgaande e-mail** altijd **Voor de server voor mijn uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.**
Zorg ervoor dat aanmelden met beveiligd wachtwoord verificatie niet aangevinkt staat.

Aanmeldingsgegevens:
Gebruikersnaam: vul hier het **volledige e-mailadres** in
Wachtwoord: zoals verstrekt of door u is ingesteld

Voor de instellingen per mailprogramma zie de pagina e-mailinstellingen.

Unieke FAQ ID: #2681
Auteur: n/a
Laatst bijgewerkt:2023-04-02 00:00

© 2026 SecureOnline <helpdesk@secureonline.nl> | 24-11-2026 15:32
URL: https://faq.secureonline.nl/index.php?action=faq&cat=11&id=1678&artlang=nl